

Welche Einstellungsmöglichkeiten bietet das Outlook Add-In?

Einstellungsmöglichkeiten beim Outlook Add-In

Im FTAPI Outlook Add-In stehen Ihnen verschiedenste Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Einstellungen erreichen Sie über die Outlook Menüleiste sowie beim Erstellen einer neuen E-Mail.

Anhänge

The screenshot shows the 'FTAPI Einstellungen' dialog box with the 'Anhänge' (Attachments) tab selected. A checkbox is checked with the label 'FTAPI automatisch verwenden, wenn größer als'. Below it is a text input field containing the number '2' followed by 'MB'. A sidebar on the left lists various settings categories, with 'Anhänge' highlighted. At the bottom right are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Ist dieses Feld aktiviert ist, werden E-Mails, deren Anhang eine bestimmte Größe besitzt, **automatisch** mit FTAPI versendet.

In diesem Beispiel werden alle E-Mails, deren Anhang größer als 2 MB ist, automatisch in eine FTAPI Zustellung umgewandelt.

Server

The screenshot shows the 'FTAPI Einstellungen' dialog box with the 'Server' tab selected. A text input field contains the URL 'https://transfer.ftapi.com'. The sidebar on the left has 'Server' highlighted. At the bottom right are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Hier können Sie sehen, auf welchem Server Sie eingeloggt sind.

Sicherheitsstufe

The screenshot shows the 'FTAPI Einstellungen' dialog box with the 'Sicherheitsstufe' (Security Level) tab selected. A dropdown menu is set to 'Sicherheitsstufe 3'. The sidebar on the left has 'Sicherheitsstufe' highlighted. At the bottom right are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Legen Sie hier eine Sicherheitsstufe fest, mit welcher jede FTAPI Zustellung **automatisch** versendet wird.

In jeder E-Mail haben Sie aber auch die Möglichkeit, die Sicherheitsstufe noch einmal manuell umzustellen.

Gültigkeitsdauer




Anhand der Gültigkeitsdauer lässt sich einstellen, wie viele Tage dem Empfänger der Anhang einer Zustellung zum **Download** zur Verfügung steht. Diese Zeit ist aber auch in jeder E-Mail manuell einstellbar.

- bei Sicherheitsstufe 4 ist nach Ablauf dieser Zeit der verschlüsselte Text ebenfalls nicht mehr einsehbar.


Diese Zeit können Sie aber auch in jeder E-Mail wieder manuell einstellen. Hat der Administrator Ihres Systems ein festes Ablaufdatum eingestellt, können Sie dieses jedoch nicht ändern.

Anmeldedaten




Damit Sie beim Start von Outlook nicht jedes Mal Ihre Anmeldedaten für den FTAPI Server eingeben müssen, können Sie hier "**Kennwort speichern**" aktivieren.

Sicherheitsabfrage




Ist diese Einstellung bei der Sicherheitsabfrage aktiviert, erscheint vor dem Versand jeder normalen E-Mail der **Hinweis**, dass diese Nachricht nun nicht mit FTAPI versendet wird. Möchten Sie diesen Hinweis nicht erhalten, deaktivieren Sie diese Funktion.

Immer mit FTAPI




Hier können Sie den standardmäßigen Versand mit FTAPI aktivieren. Jede versendete E-Mail wird nun **automatisch** in eine **FTAPI-Zustellung** mit voreingestelltem Sicherheitslevel und Ablaufdatum umgewandelt.

Warnmeldungen




Mit dieser Einstellung können Sie auftretende **Kompatibilitätsmeldungen unterdrücken**. Diese können bei gleichzeitiger Verwendung anderer Add-Ins entstehen.

Spezifische Domains oder E-Mail-Adressen



Sie können einstellen, dass an bestimmte E-Mail-Adressen oder ganze Domänen alle Mails mit FTAPI versendet werden sollen, indem Sie im Feld **"Spezifische Domains oder E-Mail-Adressen"** die entsprechenden Adressen hinterlegen.

Angemeldet bleiben



Damit Sie sich nicht bei jedem Start von Outlook manuell am FTAPI-Server einloggen müssen, können Sie hier die Option "**Angemeldet bleiben**" wählen,

damit sich das AddIn automatisch einloggt.

[zurück](#)

Verwandte Artikel

Error rendering macro 'contentbylabel'

parameters should not be empty